我的 AIRSIM

一張 **AIR**SIM 即時 '變身' 當地 SIM

我的 AIRSIM

網上購買 即時變身

漫遊從此無國界!



熱門國家



日本 - 4G 數據 低至 **HK\$10**/日



台灣-4G數據 低至 **HK\$10**/日



韓國 - 4G 數據 低至 **HK\$18** /日



泰國 - 4G 數據

低至 HK\$10/日



新加坡 - 4G數據 低至 **HK\$10**/日



中國-4G數據 低至 **HK\$26**/日



香港-4G數據 低至 HK\$10/日



澳門 - 4G / 3G 數據 低至 **HK\$10** /日



印尼 - 高速 3G 數據 低至 HK\$10/日



馬來西亞 - 4G 數據 低至 **HK\$10**/日



菲律賓 - 4G 數據 低至 **HK\$15** /日



美國 - 4G 數據 低至 **HK\$10** /日



法國 - 4G 數據 低至 **HK\$13**/日



澳洲-4G數據 低至 **HK\$16**/日



英國 - 4G 數據 低至 **HK\$13**/日

For more detail, please download AIRSIM ROAM apps.







Sun East Travel (Holdings) Company Limited 日東國際旅遊有限公司

AIRSIM 無國界上網卡

只要你有一張AIRSIM, 你便可以在全球80多個國家 隨時使用流動數據服務, 使用日數更可彈性選擇, 節省時間及金錢。

使用方法:





iOS 系統設定

1 當你到達目的地,請把你的 AIRSIM 插入手機。請在手機設定中開啟數據服務和數據漫遊(步驟 1、 2)。

2 請等待3分鐘,AIRSIM 會自動搜尋網絡,其間會彈出通知,每次請選OK 進入下一個步驟。

3 大約3分鐘後,配置便會完成。信號欄會重新顯示信號強度,可以連線上網。如配置未能完成,請重 啟手機。

4 在大部分亞洲地區使用時會自動設置 APN。如未能上網,請檢查 APN 設定是否正確。在部份國家/地區可能需要手動設定 APN,請按照以下步驟 3、4,並參考 <u>APN 及網絡商列表</u>中設置。(假設用戶在日本或韓國, APN 根據列表中為 3gnet。如用戶在歐洲, APN 根據列表中為 globaldata,請在流動數據 APN 中輸入相對的 APN。)

| | < 設定 流動 | 网络 | | < iii | 動網路 | | 流到 | 助教主 | 8 | | | |
|--------|--|--|---|------------------------------|---|-------|---|--|---|--|---|--|
| 0 | 流動數據 | 2 | | 12.82 | 82.10 | | | | | | | |
| 8000 > | 使用 LTE | 数据 > | | AP | N | glot | oaldat | ta | | | _ | 4 |
| 副間 > | 教練漫遊 | | | 用戶 | 5名稱 | | | | | | | |
| 1 | 關礎定動數據以限制所有數據目 | E核只能透過 Wi-Fi 使用,包 | | 密码 | 5 | | | | | | | |
| | 括電影。面製術真及推送通知等 | 5+ | | VISU | IAL VOIC | EMAIL | | | | | | |
| 未連線 > | IN BARA HAR HELE | 2 | | AP | 4 | | | | | | | |
| 3.5 | 27(30) 80(38,89) 80 | 3 | | 用戶 | 5名稱 | | | | | | | |
| | 個人熟點 | > | | 密日 | 5 | | | | | | | |
| > | | | | q | w | e r | t | y | u | i | 0 | , |
| > | 3.85.25.45 (10) | 1.0.1.1 | | | | d | £ | | h | 1 | r | ÷. |
| 2 | 本期間 | 1日1月時 | | - | 3 | 4 | - | 9 | | 4 | | ÷ |
| | 累計通話 | 1日1小時 | | Ŷ | Z | x | С | V | b | n | m | < |
| (D) | | | | 123 | | 0 | | spa | ce | | ret | turn |
| | 期間 > 期間 > 用間 > 1 > 未速線 > 3 > > > > | 流動数雄 原語 > 原語 > 正語 > 正語 > 正語 > 法 書類 (2) 正語 数 (2)(2) 所電 > 法 書類 (2) (元動数 雄)(2) (1) (1)<td>原語 > 原語 > 原語 > 原語 > 1 > 2 1 > > 大連線 > 3 > 3 > A > > > > > > > > > A > A > ></td><td></td><td>流動数據 2 (二) 開閉 (二) (二) 「(二) (二) <td></td><td>流動数據 2 (1) 原語 > (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (3) (2) (2) (3) (2) (2) (3) (2) (2) (3) (2) (2) (3) (2) (2) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (5) (4) (4) (4) (4) (4) (5) (4) (4) (5) (4) (4) (5) (4) (4) (5) (4)</td><td>院動数據 院動数據 定 定 定用にて 数據受遊 定 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 和 新 和 新</td><td>院動数據 院動数據 定 定用にて 数據受遊 正常常参加違い限制所有数違服務所通過後 WinFil 使用・含 新聞 方 大違線 〉 高数 通応動数據網絡 3 〉 高 人 和監 所成動数據網絡 3 〉 高 人 和監 所成動数據網絡 3 〉 高 人 和監 所成動数據網絡 1 日 1 小時 累計通話 1 日 1 小時 第計通話 1 日 1 小時 第計通話 1 日 1 小時 第</td><td>院動数雄 2 () 院動数雄 2 () 院動数雄 2 () 院動数雄 2 () 院動数雄 2 () 院 4 () 所 4 () 1 ()</td><td>二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二<</br></br></br></br></br></br></br></br></td><td>派動数域 2 ① □</td></td> | 原語 > 原語 > 原語 > 原語 > 1 > 2 1 > > 大連線 > 3 > 3 > A > > > > > > > > > A > A > | | 流動数據 2 (二) 開閉 (二) (二) 「(二) (二) <td></td> <td>流動数據 2 (1) 原語 > (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (3) (2) (2) (3) (2) (2) (3) (2) (2) (3) (2) (2) (3) (2) (2) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (5) (4) (4) (4) (4) (4) (5) (4) (4) (5) (4) (4) (5) (4) (4) (5) (4)</td> <td>院動数據 院動数據 定 定 定用にて 数據受遊 定 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 和 新 和 新</td> <td>院動数據 院動数據 定 定用にて 数據受遊 正常常参加違い限制所有数違服務所通過後 WinFil 使用・含 新聞 方 大違線 〉 高数 通応動数據網絡 3 〉 高 人 和監 所成動数據網絡 3 〉 高 人 和監 所成動数據網絡 3 〉 高 人 和監 所成動数據網絡 1 日 1 小時 累計通話 1 日 1 小時 第計通話 1 日 1 小時 第計通話 1 日 1 小時 第</td> <td>院動数雄 2 () 院動数雄 2 () 院動数雄 2 () 院動数雄 2 () 院動数雄 2 () 院 4 () 所 4 () 1 ()</td> <td>二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二<</br></br></br></br></br></br></br></br></td> <td>派動数域 2 ① □</td> | | 流動数據 2 (1) 原語 > (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (3) (2) (2) (3) (2) (2) (3) (2) (2) (3) (2) (2) (3) (2) (2) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (5) (4) (4) (4) (4) (4) (5) (4) (4) (5) (4) (4) (5) (4) (4) (5) (4) | 院動数據 院動数據 定 定 定用にて 数據受遊 定 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 和 新 和 新 | 院動数據 院動数據 定 定用にて 数據受遊 正常常参加違い限制所有数違服務所通過後 WinFil 使用・含 新聞 方 大違線 〉 高数 通応動数據網絡 3 〉 高 人 和監 所成動数據網絡 3 〉 高 人 和監 所成動数據網絡 3 〉 高 人 和監 所成動数據網絡 1 日 1 小時 累計通話 1 日 1 小時 第計通話 1 日 1 小時 第計通話 1 日 1 小時 第 | 院動数雄 2 () 院 4 () 所 4 () 1 () | 二 | 派動数域 2 ① □ |

5 如果連線失敗,可能是身處位置訊號接收不良。請嘗試在其他位置重啟手機。

6 當跨國使用 AIRSIM 時,有些品牌的手機可能需要重啟手機 2 次。

7 某些品牌的手機未能自動搜索並選擇網絡,你需要手動選擇網絡營運商,請按照以下步驟 5、6,並參考 APN 及網絡商列表中設置。(假設用戶在香港,網絡商根據列表中為 China Mobile HK。)

| / | • | | | |
|-----------|------------------------|-----------|----------------------|----------|
| 1 | No Service 11:44 設定 | @ 90% 💼 • | ● | Đ |
| 1 | Q BR | | | - |
| 1 | ▶ 飛行模式 | 0 | 自動 6 〇〇 |]. |
| | 😒 Wi-Fi | 未連接 > | 3 | |
| | * 藍牙 | 10月1日 > | 3 (2G) | |
| | 🔛 流動網絡 | > | PCCW-HKT | |
| | 個人熟點 | > | China Mobile HK (3G) | |
| | VPN | 未連線 > | SmarTone HK | |
| | 1 電訊商 | 5> | CSL | |
| 8 如果仍然無法使 | 6 通知 | > | China Mobile HK | 用數據或無 |
| 法登入 4G 網絡 | 控制中心 | 5 | | (如適用) |
| 請嘗試重啟手機。 | 請勿打擾 | > | | |
| 9 每次使用完 | \frown | | \sim | AIRSIM 後 |
| 或換上其他 SIM | | | | / 卡時,請緊 |
| 記關閉數據漫遊功 | | | | 能,以免產 |
| 生不必要的漫遊費 | | | | 用。 |

Android 系統設定

1 當你到達目的地,請把你的 AIRSIM 插入手機(雙卡手機用戶請把 AIRSIM 插入 SIM 1 卡槽,並請確 定數據服務網絡是使用 SIM 1)。

2 請在手機設定中開啟數據服務和數據漫遊(雙卡手機用戶請留意,如需要同時使用兩張 SIM 卡,請確定數據漫遊和數據服務網絡是使用 AIRSIM)。然後等待 3 分鐘,AIRSIM 會自動搜尋網絡,其間會彈出通知,每次請選 OK 進入下一個步驟。

Android (安卓): 設定>無線與網絡>更多>流動網絡>數據漫遊 (開啟)



| 設定 | | ۹ |
|-----|-------|---|
| 無線與 | 目網絡 | |
| • | Wi-Fi | |
| * | 藍牙 | |
| | SIM 卡 | |
| 0 | 數據用量 | 2 |
| | 更多 | |
| 被政 | | |
| 0 | 按鍵 | |

| ← 更多 | c |
|-----------------------|------------|
| 飛行模式 | ()) ()) |
| 預設短訊應用程式 短訊 | |
| 銅絡共享和可攜式熱點 | |
| VPN | 3 |
| 流動網絡 | |
| 緊急廣播 | |
| | |
| | |
| | |

| СМНК | SIM 2 |
|---------------------------------|--------|
| 數據漫遊服務 漫遊時連線到數據傳輸目 | 8務 🔽 4 |
| 偏好的網絡類型 首選網絡模式:LTE/WC | DMA |
| 接入點名稱 | |
| 網絡供應商 這擇網絡供應商 | |
| | |

3 大約3分鐘後,配置便會完成。信號欄會重新顯示信號強度,可以連線上網。如配置未能完成,請重啟手機。

4 在大部分亞洲地區使用時會自動設置 APN。如未能上網,請檢查 APN 設定是否正確。在部份國家/地區可能需要手動設定 APN,請按參 閱我們的 APN 及網絡商列表和下列設置指南。

5 如果連線失敗,可能是身處位置訊號接收不良。請嘗試在其他位置重啟手機。

6 當跨國使用 AIRSIM 時,有些品牌的手機可能需要重啟手機 2 次。

7 某些品牌的手機未能自動搜索並選擇網絡,你需要手動選擇網絡營運商,請參閱我們的 APN 及網絡商 列表和下列設置指南。

8 如果仍然無法使用數據或無法登入 4G 網絡(如適用),請嘗試重啟手機。

9 每次使用完 AIRSIM 後或換上其他 SIM 卡時,請緊記關閉數據漫遊功能,以免產生不必要的漫遊費用。

APN 設定

請依照以下步驟,檢查 APN 設定是否 正確,部份國家/地區需要手動設定 APN。

步驟1:設定>無線與網絡>更多





步驟 2:流動網絡>確定數據漫遊開啟>選擇接入點名稱 (APN)



步驟 3:於螢幕右上角按+號新增 APN(部分手機設於右下角)



| 編輯接入點 | |
|-------------------|---|
| 名稿 未設定 | |
| APN 未設定 | |
| Proxy 未設定 | 6 |
| 通訊埠 未設定 | |
| 使用者名稿 未設定 | |
| 密碼 未設定 | |
| 何服器 未設定 | |
| MMSC | |





步驟 4:假設用戶在日本或韓國,APN 根據列表中為 3gnet。如用戶在歐洲,APN 根據列表中為 globaldata,請在流動數據 APN 中輸入相對的 APN。

歐洲 - 於名稱輸入 globaldata > 然後 APN 輸入 globaldata (注意:其他欄位必須空白) 大部分亞洲地區 - 於名稱輸入 3gnet > 然後 APN 輸入 3gnet (注意:其他欄位必須空白)

步驟 5:於螢幕右上 角>儲存 (部分手機設 於右下角) &步驟 6: 返回>點選擇剛設定 的 APN >返回>保 持開啟數據漫遊

| 编輯接入點 | 儲存 | |
|-------------------|----|---|
| 名稿 globaldata | 丟棄 | 9 |
| APN globaldata | | |
| Proxy 未設定 | | |
| 通訊埠 未設定 | | |
| 使用者名稱 未設定 | | |
| 密碼 未設定 | | |
| 伺服器 未設定 | | |
| MMSC | | |

| globaldata | ۲ |
|--|------|
| giobaldata CMHK GPRS peoples.net | 10 0 |
| PEOPLES peoples.net | 0 |
| PEOPLES peoples.net | 0 |
| cmhk_ite cmhk | 0 |
| CMHK MMS peoples.mms | |
| PEOPLES MMS | |



手動選擇流動網絡商

如果你的手機未能自動搜尋及選擇網絡,你需要手動選擇,請按照以下步驟及列表中設置。

查看電訊商列表

步驟1:設定>無線與網絡>更多>流動網絡



步驟 2:確定數據漫遊開啟>點選網絡服務商&步驟 3:根據海外電訊商夥伴列表選擇



| 自動選擇 自動選擇優先調 | 用網絡 | |
|-----------------|-----|----------|
| 可用的網絡 | | <u> </u> |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |



如果你無法連接到網絡,可能是基於以下原因,請細心檢查一次。

a 是否已購買數據?如果沒有,請在 AIRSIM 網站或 APP 購買。

b 手機的流動數據及數據漫遊是否已開啟?如沒有,請開啟相關功能之後重啟手機。你可參考我們的 iOS 設定 或 Android 設定。

c APN 是否設置正確?有些國家需要設定 APN,請參閱 <u>APN 及網絡商列表</u>,設定後重啟手機。你可參考我們的 <u>iOS 設定</u>或 <u>Android 設定</u>。

d 是否已正確選擇網絡營運商?有些品牌的手機未能自動搜索並選擇網絡,請參閱 APN 及網絡商列表, 按身處的國家手動選擇。你可參考我們的 <u>iOS 設定</u> 或 Android 設定。

e 是否信號接收的問題?可能是身處位置訊號接收不良。請嘗試其在他位置重啟手機。

f有些品牌的手機可能需要重啟以確定 OTA 配置完成。如未能成功連接網絡,請嘗試重啟手機,並以飛行模式 ON / OFF 一次。

g 任何不明的原因而無法連接到網絡,請嘗試重啟手機。

注意事項

- 此卡只適用於智能電話(非鎖機版本), 隨身 WiFi 裝置(WiFi 蛋並不適用。
- 除了 24/48 小時數據套餐外,數據計算是以香港時間(GMT+8 00:00:00 至 23:59:59 為一天。不足 一天亦以一天計算。24/48 小時數據套餐的有效時間是由數據服務啟動開始計算連續使用 24/48 個 小時。
- 由於大部份海外流動電話網絡商都有公平使用原則,建議客戶關閉手機軟件自動更新功能,及需要高 數據流量時使用免費 WiFi。
- 使用雙卡機用用戶, 建議將 AIRSIM 放入 SIM 1 位置, 並請確定數據服務網絡是使用 SIM 1, 待網絡 成功連線後, 才放入另一張 SIM 卡。
- 到達海外時插入 AIRSIM, 請開啟漫遊功能, 之後等待 3 分鐘(部分 Android 系統手機需要關機重 啟)。
- 在部分地區需要手動設定 APN。
- 每次使用完 AIRSIM 後或換上其他 SIM 卡時,請緊記關閉數據漫遊功能,以免產生不必要的漫遊費 用。
- AIRSIM 可循環使用, 下次出發海外前, 只須在流動程式 AIRSIM ROAM 購買數據套餐, 到達目的地時數據服務便會自動生效。
- AIRSIM 只適用於手機,並不能在 WiFi 蛋上使用。
- 倘若一年內沒有使用 AIRSIM, AIRSIM 便會失效。
- AIRSIM 目前只提供流動數據服務,並不支援語音通話及短訊服務。

使用方法

- 1. 下載 AIRSIM ROAM App;
- 2. 啟動上網卡,可用手機拍攝卡背面的 barcode 或輸入卡上的號碼;
- 3. 輸入電郵地址;
- 4. 輸入手提電話號碼;
- 5. 選擇計劃(地方、日數及使用日期);
- 6. 第一次啟用時,卡內已存有港幣 100 元可作使用;
- 7. 如金額不足, 可透過 paypal 以信用咭付款。
- 8. 必須於有效期前使用,逾期無效不設退款服務。
- 9. 每啟用一次, 有效期自動順延一年。

其他:

如客人於當地遇上網絡接收訊

人 以 +852-6990 應商垂詢。 +852-6990 6000 或香港可致電 +852 8300 1001

號或速度等狀況問題,建議客 6000whatsapp 聯絡網絡供 或嘗試按 00001、按通話、見畫面出現 Restart SIM 後、按 Restart SIM 之後等待 3 分鐘再開動。

| · 00001 | 8 | AIRSIM | |
|--------------|---|------------------------|----------------------------|
| | | AIRSIM STK SIM info | |
| | | Restart SIM | |
| PQRS O YWXYI | 2 | Language | |
| * 0, # | | Debug | 或按SIM INFO後的畫面WHATSAPP 給職員 |

關於 AIRSIM

AIRSIM 是一張特別的 SIM 卡, 配合 Soft SIM 及 OTA 空中下載技術, 當你於海外使用 AIRSIM 時, 我們系統會按照你的所在地區把適用於當地使用的 SIM 配置到 AIRSIM 上。過程只需 3 分鐘, 你便可以輕輕鬆 鬆流動上網, 無需再付昂貴數據漫遊費用, 亦無需再到處購買當地 SIM 卡, 方便省時。AIRSIM 可以循環 使用, 你只需於出發前到我們網站購買目的地的流動數據服務, 當你到達海外時便可即時上網, 一卡遊 走 80 多個國家。

AIRSIM 可以循環使用, 你無需要再到處購買當地 SIM 卡

AIRSIM

*本公司乃是數據卡零售商,不負責任何技術支援。

| Alitolin | | |
|-------------|--|--|
| AIRSIM STK | | |
| SIM info | | |
| Restart SIM | | |
| Language | | |
| Debug | | |
| | | |
| | | |